

.EWORK ILINK Anwendungskonfiguration v5.4.1

Grundeinstellungen

Die Grundeinstellungen können über den Menüpunkt Options > Config erreicht werden.

Wichtiger Hinweis

Für die Konfiguration werden lokale administrative Berechtigungen benötigt. Sind diese nicht gegeben, wird der Menüpunkt ausgegraut dargestellt. Der Client muss dazu als Administrator gestartet werden.

- [Grundeinstellungen](#)
 - [Basics](#)
 - [Scanner](#)
 - [Barcode](#)
 - [SAP](#)
 - [Common](#)
 - [Systems](#)
- [Erweiterte Registry Einstellungen](#)

Parameter	Beschreibung
Basics	
Output format	Bestimmt das Ausgabeformat der gescannten Dokumente: <ul style="list-style-type: none">• PDF• Multipage TIFF
Compression	Vorbelegtes Feld (CCITT4)
Document titles	Zeigt die Dokumenteninformation an.
Document title and keyword indexing	Zeigt beim Exportvorgang eine Verschlagwortungsmaske an.
Start scanning or import on startup	Mit dieser Option wird der Dokumentimport oder der Scanvorgang direkt nach dem Öffnen der Anwendung gestartet.
Close application after export	Bestimmt ob, die Anwendung nach dem Export geschlossen werden soll.
Barcode separation	Aktiviert die Barcodetrennung.
Start barcode recognition after import	Startet die Barcodeerkennung nachdem Import.
Split multipage document on import	Diese Optionen splittet mehrseitige TIFFs beim Import in Einzelseiten.
PDF render quality	Gibt die PDF Rendering Qualität an für die Umwandlung in Bilddateien.
Default Import source	Bestimmt die Standard Importquelle für den Scanner: <ul style="list-style-type: none">• Feeder (Einzug für Massenscans)• Flatbed (Flachbett für Einzelscans)• File (Import aus dem Dateisystem)• Path (Import aus einem angegebenen Pfad)
Import path	Gibt den Importpfad an aus dem die Dokumente gescannt werden sollen.
Delete source files after export	Bestimmt, ob die Dokumente nach dem Export aus der Anwendung gelöscht werden sollen.

Scanner	
Scanner device	Die Geräteauswahl erfolgt über die entsprechende Auswahlliste. Hierbei werden auch gerätespezifische Informationen geladen.
Resolution	Die Auflösungsqualität wird in DPI (Punkte je Inch) angegeben und kann hier über die Auswahlliste entsprechend eingestellt werden. Beachten Sie hierbei, dass je größer die DPI Zahl ist, auch der benötigte Speicherbedarf steigt. Im Standard wird bei S/W Scans mit einer Qualität von 200 oder 300 dpi gearbeitet. Bei Farb- oder Graustufen-Scans liegt der Standard bei 150 oder 200 dpi.
Pixel type	Folgende Pixeltypen werden zur Verfügung gestellt: <ul style="list-style-type: none"> • MONOCHROME (schwarzweiß) • GRAY (grau) • COLOR (farbig)
Preview	Das Dokument wird während des Scanvorgangs angezeigt.
Duplex	Mit Duplex können beidseitig bedruckte Dokumente gescannt werden.
Discard blank pages	Beim Scannen von mehreren Seiten werden leere Seiten verworfen.
Deskew	Dokumente, die dem Scanner in einer Schiefelage zugeführt werden, werden automatisch korrigiert.
Automatic rotation	Durch die automatische Bilddrehung wird die Ausrichtung der gescannten Dokumente erkannt und entsprechend korrigiert.
Automatic border detection	Diese Funktion führt eine automatische Randerkennung durch und entfernt diesen gegebenenfalls.
Automatic brightness	Das System führt eine automatische Helligkeitseinstellung durch, um die Scannergebnisse zu optimieren.
Invert	Bestimmte Bildbereiche werden hierdurch verstärkt bzw. hervorgehoben. Dies kann bei sehr hellen Dokumenten zu einer Verbesserung führen.
Brightness	Manuelle Helligkeitseinstellung über ein Schieberegler.
Contrast	Manuelle Kontrasteinstellung über ein Schieberegler.
Barcode	
Barcode type	Folgende Barcodetypen stehen zur Verfügung: <ul style="list-style-type: none"> • Codebar • Code 128 • Code 2 of 5 Interleaved • Code 39 • Code 93

Barcode length	Hier kann die Barcodelänge bestimmt werden.
SAP	
Common	
Function module	Funktionsbaustein im SAP
Document class	Dokumentenklasse in SAP
Systems	
Logical SAP systems	Logisches System in SAP
Systems	SAP Systemname
Application Server	Name oder IP Adresse des SAP Servers
System number	SAP Systemnummer
Client	SAP Mandant
User	SAP Benutzer
Password	SAP Benutzer-Passwort
Language	SAP Anmeldesprache
Message Server	Name oder IP Adresse des SAP Message-Servers
Group name	SAP Gruppenname

Erweiterte Registry Einstellungen

Bereich	Pfad	Attribut	Beschreibung
HKLM	SOFTWARE\clarc\EWORK\iLink\	UserSecuMode	<p>Administrative Beschränkungen für die Konfiguration des Clients. Folgende Einstellungen sind möglich:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 ~ Nicht Admin-User haben keinen Zugriff auf die Konfiguration. • 1 ~ Alle Benutzer haben Zugriff auf die Scanner-Einstellungen • 2 ~ Alle Benutzer haben Zugriff auf alle Konfigurationselemente